




MANUALE INSTALLAZIONE


APP CORRISPETTIVI
DISPOSITIVI **ANDROID**

1




Selezionare l'icona di Google Play Store

2



Inserire nella casella di ricerca la parola «keito» oppure «corrispettivi elettronici»


3



Nell'elenco dei risultati selezionare l'App come indicato dalla freccia




4



Premere il pulsante INSTALLA

5



Premere il pulsante ACCETTO
NB: Se non si accettano i permessi richiesti l'applicazione non potrà funzionare

1

Quando si lancia la prima volta l'applicazione è necessario inserire il codice di sblocco nel formato MM-XXXX dove MM rappresenta il modello dell'apparecchio (ad esempio K8) e XXXX il numero di serie dell'apparecchio

ESEMPIO: se il modello è una K8 e il numero di serie è 0329, il codice di sblocco sarà K8-0329

Il numero di serie (S/N) si trova sulla placca metallica nella parte posteriore della bilancia

2

Dopo aver inserito il codice premere il tasto SBLOCCA



1

Se il codice di sblocco inserito è corretto, l'applicazione si posiziona sulla schermata di attivazione
Per procedere con l'attivazione occorre inserire la partita Iva del gestore della bilancia nel campo indicato dalla freccia

2

Dopo aver inserito la partita IVA premere il tasto INIZIALIZZA
L'operazione di attivazione può durare diversi secondi (anche 30)
Non chiudere l'applicazione durante la fase di attivazione



KEITO

Il dispositivo deve essere inizializzato per l'abilitazione all'invio dei corrispettivi.
Questa operazione verrà eseguita solo una volta.

Inserire la propria Partita IVA

INIZIALIZZA



Se l'operazione di attivazione è andata a buon fine, l'applicazione si posiziona sulla schermata di Invio dei corrispettivi. Questa, d'ora in avanti, sarà la prima ed unica pagina che l'app visualizzerà quando la si lancia.

Inserire in questo campo la matricola (serial number S/N) della bilancia. La prima volta viene proposta la matricola ricavata dal codice di sblocco. Tutte le volte successive verrà proposto l'ultimo valore inserito.

IMPORTANTE: La matricola deve essere esattamente la stessa comunicata all'Agenzia delle Entrate in fase di censimento della bilancia.

Inserire la posizione dell'apparecchio espressa in gradi decimali. Si consiglia di inserire gli stessi valori inseriti in fase di censimento della bilancia sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I valori inseriti devono avere un numero massimo di caratteri inferiore o uguale a 9 (punto decimale incluso). Qualora sul sito dell'Agenzia delle Entrate si fossero inseriti valori con più di 9 caratteri, inserire valori troncati al nono carattere.

IMPORTANTE: Inserire sempre il punto decimale, esempio 41.125489.

Data e ora della rilevazione precedente: la prima volta inserire data e ora correnti.

Numero progressivo della rilevazione: la prima volta inserire il valore 1.

The screenshot shows the 'Rilevazione corrispettivi' screen of the KEiTO app. At the top, the status bar displays various icons and the time 15:20 with 99% battery. The app header features the KEiTO logo and the title 'Rilevazione corrispettivi'. Below the header, there are several input fields, each with a label and a text entry area:

- Matricola bilancia:** A text input field with a cursor at the start.
- Latitudine posizione bilancia:** A text input field.
- Longitudine posizione bilancia:** A text input field.
- Data rilevazione precedente:** A text input field.
- Ora rilevazione precedente:** A text input field.
- Numero progressivo:** A text input field.
- Venduto:** A text input field containing the value '0.00'.

Red arrows point from the explanatory text on the left to the corresponding input fields on the right.



Valore del corrispettivo da inviare. Normalmente i campi «Venduto» e «Incassato Vendita» devono essere impostati uguali. Qualora si presentino situazioni dove dopo aver inserito le monete nell'apparecchio il servizio non sia stato erogato e quindi non vi sia corrispondenza tra l'incassato ed il venduto occorre differenziare opportunamente i due campi

"Venduto" corrisponde all'incasso relativo alle misurazioni andate a buon fine

"Incassato Vendita" include anche le monete inserite nell'apparecchio che per qualsiasi ragione non hanno erogato il servizio

IMPORTANTE: Se l'importo da inserire è intero, ad esempio 120 euro, aggiungere un punto e due zeri. Quindi 120.00 anziché 120

Dopo aver compilato tutti i campi premere il tasto INVIA

Se l'operazione termina correttamente l'applicazione visualizza un messaggio di avvenuto invio. Se al contrario si presentasse un errore l'applicazione visualizza un messaggio riportante l'esito negativo dell'operazione unitamente al motivo

The screenshot shows the mobile application interface for 'Rilevazione corrispettivi'. At the top, the status bar shows the time as 15:17 and battery at 98%. The app header features the KEiTO logo and the title 'Rilevazione corrispettivi'. Below the header, there are five input fields: 'Data rilevazione precedente', 'Ora rilevazione precedente', 'Numero progressivo', 'Venduto' (with '0.00' entered), and 'Incassato Vendita' (with '0.00' entered). At the bottom of the form is a large blue button labeled 'INVIA'. Three red arrows point from the text on the left to the 'Venduto' field, the 'Incassato Vendita' field, and the 'INVIA' button.